

ZWCAD.

Guía de configuración NLAT

NLAT consultar el uso de las licencias en el servidor

Configuración adicional

Para acceder a esta información desde otra máquina:

Las imágenes de este documento se han capturado con la versión 2.5.2 de NLAT y ZWCAD 2022, por lo que podría haber ligeras diferencias de aspecto entre lo que aparece en esta guía y lo que vea en su equipo.

Si tiene cualquier duda póngase en contacto con nosotros

soporte@zwspain.com

<https://www.zwspain.com/contacto>

NLAT consultar el uso de las licencias en el servidor

Para analizar el uso de las licencias tenemos una aplicación llamada NLAT

Esta aplicación lee periódicamente el registro del servidor de licencias y almacena la información en un archivo de base de datos

La aplicación no se instala, sino que se ejecuta en el servidor. Lo que sí se instala en el servidor es un servicio que es el que realiza esa tarea periódica de consultar el uso de las licencias.

La versión más reciente de la herramienta NLAT se puede descargar desde este enlace

<https://www.zwspain.com/descargas/NLAT.7z>


Hay que descomprimirlo en una carpeta del servidor

Una vez descomprimido hay que ejecutar como administrador la aplicación **NLAT.exe**

Esto creará un servicio **NLATService** que es el que irá copiando la información de uso de las licencias a un archivo de base de datos.


Debemos ir a la configuración de ese servicio y modificarlo haciendo los siguientes cambios;

- Inicio en automático para que se inicie si se reinicia el servidor
- Opciones de recuperación para que se reinicie el servicio si hay algún error



Al ejecutar ese archivo NLAT.exe se mostrará una ventana como la siguiente:

Lo interesante está en la pestaña “Period” donde se pueden filtrar por fechas y ver cuántas licencias hemos utilizado en un periodo de tiempo




Configuración adicional


Accediendo a través de la rueda dentada de la parte superior derecha de la aplicación entramos en la pantalla de configuración donde se pueden definir distintos parámetros de configuración de la aplicación.

Fundamentalmente hay que comprobar el número de puerto utilizado por el servidor de licencias. El caso de duda se puede consultar en LMtools>Server Status

También debe comprobarse que la ruta al archivo .log de registro del servidor de licencias es correcta.



Esta ruta está definida en LMTools>Config Service.



Para acceder a esta información desde otra máquina:

La información se almacena en un archivo de base de datos (NLAT.db) que se encuentra dentro del directorio NLMA\DB\ donde se encuentre la herramienta nlat.exe


Para consultar esta información desde otro equipo hay que compartir la carpeta DB para poder tener acceso a dicha base de datos.

En el equipo cliente desde el que se va a consultar la información hay que descargar y descomprimir esta versión de la aplicación específica para equipos cliente:

https://www.zwspain.com/descargas/NLAT_Client.zip

Descomprímalo y ejecute la aplicación Client.exe.

Habrá que configurar la ruta hasta el archivo de base de datos que hemos compartido.



Se mostrará una pantalla para introducir los datos de acceso al archivo de base de datos



Al conectar con dicho archivo mostrará la información de uso de las licencias.