

ZWCAD.

Préstamo de licencias de red...

Préstamo de licencias

Solicitar una licencia prestada

Devolver una licencia prestada antes del vencimiento

IMPORTANTE:

Para poder tomar prestada una licencia del servidor de licencias, es imprescindible que el equipo que va a tomar la licencia prestada esté conectado a la red, para poder comunicarse con el servidor.

Si tiene cualquier duda póngase en contacto con nosotros

soporte@zwspain.com

<http://www.zwspain.com/contacto>

Préstamo de licencias

Las licencias flotantes de red tienen muchas ventajas, porque permiten optimizar el número total de licencias necesarias según el uso simultáneo que se haga de las mismas. Para los equipos que están conectados a la red de una oficina es una solución ideal.

¿Pero qué ocurre si algún equipo tiene que desplazarse y no va a tener conexión con el servidor de licencias?

Para esta situación, es posible tomar una licencia prestada del servidor, como si tomáramos un libro prestado de una biblioteca.

Una vez tomada la licencia en préstamo, el equipo puede continuar utilizando ZWCAD sin necesidad de estar conectado a la red.

Solicitar una licencia prestada

Para solicitar una licencia en préstamo accedemos al “Administrador de licencia” de ZWCAD que se encuentra en la carpeta ZWCAD del menú de inicio.



Aunque también se puede acceder directamente desde ZWCAD, durante el proceso se pedirá reiniciar el programa, por lo que de esta forma se evita cerrar y volver a abrir ZWCAD.

Al estar configurado para su funcionamiento en red, ZWCAD tomará automáticamente la licencia del servidor de licencias, pero si lo que queremos es que nos la preste, lo que tenemos que hacer es seleccionar **Activar Licencia** e ir al apartado de **préstamo de licencia**.



No es necesario desactivar la licencia flotante que tenemos configurada, esta permanecerá guardada para cuando el préstamo finalice poder volver a funcionar.

The screenshot shows the 'Préstamo de Licencias-Activación por código' (License Borrowing-CODE Activation) screen. On the left, a sidebar lists options: 'Inicio', 'Activar licencia' (selected), 'Activación En Línea', 'Activación Sin Conexión', 'Activación con Mochila', 'Solicitar Licencia Flotante', and 'Préstamo de Licencias'. The main area has fields for 'Nombre del Servidor/IP:' (set to 'DESKTOP-008MBIN') and 'Puerto:' (set to '27000'). A 'Consultar' button is next to these. Below is a dropdown for 'Licencias en servidor:' set to 'ZWCAD 2022 Versión Profesional'. A date selector shows 'Válido hasta: 18/10/2021' with buttons for '30 Días', '90 Días', and '180 Días'. A note at the bottom left says 'Nombre del Servidor/IP: Introduzca el nombre del equipo o la dirección IP del servidor de licencias de red.' and 'Puerto: el valor por defecto es 27000, se puede cambiar según sea necesario.' A large blue 'Activar' button is at the bottom right.


Le indicamos el nombre del servidor o dirección IP así como el puerto asociado al servicio (por defecto es el puerto 27000, deje este valor salvo que hayan configurado otro valor distinto en las opciones de la red)

A continuación, debe pulsar el botón “Consulta” para conectar con el servidor y ver las licencias disponibles.

Elija del desplegable el tipo de licencia que quiere llevarse prestada (si sólo hay un tipo de licencia, ésta aparecerá elegida por defecto)

A continuación, indique la fecha de caducidad del préstamo. El final del préstamo será a las 00:00 horas de dicha fecha (tenga esto en cuenta, si quiere por ejemplo disponer de la licencia hasta el día 31 incluido, indique como fecha de finalización el día 1 del mes siguiente, esto es, las 0 horas del día 1, para poder utilizar la licencia también el día 31).

Por último, pulsamos el botón “Activar” para confirmar la petición. Tras unos segundos recibirá un mensaje de confirmación.



Pulsamos el botón “Hecho” para terminar el proceso. Una vez finalizado, el Administrador de licencia nos mostrará la información de la licencia.



En este momento ya podemos desconectar nuestro equipo de la red local. ZWCAD funcionará normalmente sin necesidad de ningún tipo de conexión.

Cuando se alcance la fecha de caducidad, en este equipo ZWCAD se quedará sin licencia, y en el servidor volverá a estar disponible la licencia para el resto de los usuarios. Para esto no es necesario hacer nada, ni siquiera volver a conectar el equipo a la red.

Devolver una licencia prestada antes del vencimiento

Una vez expirado el periodo de préstamo, la licencia se desactiva automáticamente de nuestro equipo y vuelve a estar disponible en el servidor. Pero en ocasiones podemos querer devolver la licencia al servidor antes de que finalice el periodo de préstamo. A continuación se describe cómo hacerlo.

Para poder realizar la devolución anticipada de la licencia, el equipo que tiene la licencia en préstamo debe estar conectado a la red donde se encuentra el servidor para poder comunicarse con él.

Accedemos al “Administrador de licencia” y escogemos la opción Devuelve Licencia



Todas las Licencias (2)

Lanzar la aplicación al cerrar

Salir

Escogemos la opción “Devolver Licencia Prestada”

Devolver

Nos mostrará la información de la licencia.

Y seleccionando Devolver, confirmamos y finalizamos el proceso.